

# Resin Profile : ソフトウェア入力項目対比表

Phrozen Web Page表記 (English/日本語)		Chitu Box項目表記 (English/日本語)
Basic Info 基本情報	Layer Height	Layer Height
	層の高さ(mm)	レイヤーの高さ
	Retract Speed	Bottom Retract Speed & Retract Speed
	後退速度(mm/min)	ボトムリトラクト速度 & およびリトラクト速度
Bottom Layers 最下層	Layer Count	Bottom Layer Count
	レイヤー数	初期層の数
	Exposure Time(s)	Bottom Exposure Time
	露光時間	初期層の露光時間
	Lifting Distance(mm)	Bottom Lift Distance
	吊り上げ距離(mm)	初期層のリフト距離
	Lifting Speed(mm/min)	Bottom Lift Speed
昇降速度(mm/min)	初期層の上昇速度	
Transition Layers トランジションレイヤー	Layer Count	Transition Layer Count
	レイヤー数	遷移レイヤー数

Phrozen Web Page表記 (English/日本語)		Chitu Box項目表記 (English/日本語)
Normal Layers 法線レイヤー	Exposure Time(s)	Exposure Time
	露光時間	露光時間
	Lifting Distance(mm)	Lifting Distance
	吊り上げ距離(mm)	リフト高さ
	Lifting Speed(mm/min)	Lifting Speed
	昇降速度(mm/min)	上昇速度
Waiting Mode During Print 印刷中の待ちモード	Mode	Waiting Mode During Printing
	モード	プリント中の待機モード
	Rest Time After Retract(s)	Rest Time After Retract
	リトラクト後の休憩時間	リトラクト後の待機時間

Chitu Boxレジンプロファイル入力画面  
~English~

Settings



-  
- Phrozen Sonic Mini 8K S
- Phrozen Sonic Mega 8K
- Phrozen Sonic Mini 8K
- Phrozen Sonic Mega 8K S
- Phrozen Sonic Mighty 8K

Water-Washable Resin - Rapid Black -50um

Machine      Resin      **Print**      Advanced

Layer Height:	<input type="text" value="0.050"/> mm	Bottom Lift Distance:	<input type="text" value="6.000"/> + <input type="text" value="0.000"/> mm
Bottom Layer Count:	<input type="text" value="10"/>	Lifting Distance:	<input type="text" value="6.000"/> + <input type="text" value="0.000"/> mm
Exposure Time:	<input type="text" value="2.900"/> s	Bottom Retract Distance:	<input type="text" value="6.000"/> + <input type="text" value="0.000"/> mm
Bottom Exposure Time:	<input type="text" value="18.000"/> s	Retract Distance:	<input type="text" value="6.000"/> + <input type="text" value="0.000"/> mm
Transition Layer Count:	<input type="text" value="6"/>	Bottom Lift Speed:	<input type="text" value="60.000"/> & <input type="text" value="0.000"/> mm/min
Transition Type:	<input type="text" value="Linear"/> ▼	Lifting Speed:	<input type="text" value="60.000"/> & <input type="text" value="0.000"/> mm/min
Transition Time Decrement:	<input type="text" value="2.160"/> s	Bottom Retract Speed:	<input type="text" value="150.000"/> & <input type="text" value="0.000"/> mm/min
Waiting Mode During Printing:	<input type="text" value="Resti..."/> ▼	Retract Speed:	<input type="text" value="150.000"/> & <input type="text" value="0.000"/> mm/min
Rest Time Before Lift:	<input type="text" value="0.000"/> s		
Rest Time After Lift:	<input type="text" value="0.000"/> s		
Rest Time After Retract:	<input type="text" value="6.000"/> s		

Chitu Boxレジンプロファイル入力画面  
～日本語～

設定

📄
🗑️

Water-Washable Resin - Rapid Black -50um ▼

📄
✎
🗑️
🔄
📄
📄

マシン

レジン樹脂

印刷

高度な設定

レイヤーの高さ	0.050	mm	初期層リフト距離:	6.000	+ 0.000	mm
初期層の数:	10		リフト高さ:	6.000	+ 0.000	mm
露光時間:	2.900	s	底部退避距離:	6.000	+ 0.000	mm
初期層の露光時間:	18.000	s	リトラクト距離:	6.000	+ 0.000	mm
遷移レイヤー数:	6		初期層上昇速度:	60.000	& 0.000	mm/min
マシンの種類:	リニア ▼		上昇速度:	60.000	& 0.000	mm/min
遷移時間の減少:	2.160	s	ボトムリトラクト速度:	150.000	& 0.000	mm/min
プリント中の待機モード:	待機... ▼		リトラクト速度:	150.000	& 0.000	mm/min
リフト前の待機時間:	0.000	s				
リフト後の待機時間:	0.000	s				
リトラクト後の待機時間:	6.000	s				